# LE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE : SURVEILLANCE ET MANIPULATIONS

## CAT POUR PREVENIR LE RISQUE DE SURVENUE D'UNE INFECTION URINAIRE

Tracer dans le dossier de soins

### SURVEILLANCE QUOTIDIENNE :

- **Surveiller** l'absence de signes d'infections (douleurs, température).
- **Vérifier la fixation** de la sonde et du sac collecteur : absence de coude et présence d'un support de sac.
- **Assurer un apport liquidien** pour permettre un débit urinaire suffisant, afin d'éviter une éventuelle colonisation bactérienne.
- **Noter** la quantité de la diurèse et les éléments de surveillance dans le dossier.
- **EVALUER TOUS LES JOURS L'INTERET DU MAINTIEN DE LA SONDE AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INFECTION URINAIRE.**
- **Effectuer quotidiennement** et après chaque selle une toilette de la sonde, du méat et de la zone périnéale avec un **savon doux liquide** (ne pas utiliser d'antiseptique).

### MESURES D'HYGIENE A RESPECTER LORS DES MANIPULATIONS :

- Pratiquer une **hygiène des mains** avec un produit alcoolique avant et après toute manipulation ou tout contact avec le dispositif.
- Porter des **gants non stériles** à UU pour tout contact avec les urines et la muqueuse.
- **NE PAS désadapter la sonde du collecteur** pendant toute la durée du sondage :
  - Toute interruption du système clos nécessite le retrait du système complet.



- **Manipuler avec des compresses imbibées** d'antiseptique alcoolique le robinet pour réaliser la vidange du collecteur ou toute autre manipulation.
- **Vider** la poche avant tout transport du patient.
- Effectuer les **prélèvements d'urine sur le site prévu** à cet effet (après désinfection à l'aide d'une compresse stérile imbibée d'un antiseptique alcoolique).

### CAS PARTICULIER :

- En présence d'une sonde bouchée, il convient de changer la sonde (pas de tentative de désobstruction par lavage).
- **Les lavages de vessie augmentent le risque d'infection urinaire** sur sonde : ils ne sont réalisés que sur prescription médicale, avec nécessité d'une mise en place de sonde spécifique.
- Pour la nuit, il est possible d'ajouter un collecteur à urine de grande contenance au collecteur initial.

### EN CAS DE DECONNEXION ACCIDENTELLE :

- En présence de l'IDE : changement immédiat de la sonde et du collecteur si pas de contre indication
- En l'absence de l'IDE, éduquer la famille, les aidants pour appliquer la CAT (cf. fiche d'information au patient porteur d'une sonde à demeure)

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

☛ Check list pose d'une sonde urinaire et son mode d'emploi : http://fr.ap-hm.fr/site/arlin-paca/outils

☛ Site dédié à la sphère urinaire : ensemble d'outils pratiques fiches techniques, vidéos, recommandations etc….http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Journees/urinaire/index.html